

# Microsoft Office Word/Excel 対応オペレートナビ用キーボード

## 説明書

アルテクニカルサポート合同会社 2020年12月29日


### MS Office Word/Excel 用キーボード

Microsoft Office Word および Excel の操作に便利なオンスクリーンキーボードです。標準の「かな」キーボードを最新の Office に合わせて修正してあります。また、Microsoft Office 2010 以降のバージョンで導入されている「リボン」の操作を行えるようになっています。なお、本キーボードでは、リボン操作のキーボード (Office\_Ribbon.kbz) を呼び出して利用できます。必要に応じて、別途導入してください。

for MS Office Word/Excel				
漢字変換				
IME	SpC	SpCR	Ent	無変換
かな変換	全かな	半かな	全英数	半英数
↔	↓	↔	↑	範囲選択
かな小	Del	BS	Esc/キ	Tab
かな入力				
あ	い	う	え	お
か	き	く	け	こ
さ	し	す	せ	そ
た	ち	つ	て	と
な	に	ぬ	ね	の
は	ひ	ふ	へ	ほ
ま	み	む	め	も
や	ゆ	よ	れ	ろ
ら	り	る	？	！
わ	を	ん		
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
,	.	-	.	.
(	)	[	]	
リボン操作				
ファイル	ホーム	挿入	レイアウト	表示
リボンKB	表・隠	表・隠	選択	取消
一般操作				
開く	上書保	別名保	印刷	終了
コピー	切り取り	貼り付け	全選択	元に戻す
Ent/O	Esc/キ	はい(Y)	いいえ(N)	
保存する(S)	保存しない(N)			
オペナビ読み上げ				
読み上げ	開始	停止	再開	
メニュー	KB切替	AP起動	AP切替	戻る

## 読み込み方法

オペレートナビ設定プログラムを起動して、「オンスクリーンキーボード」の設定項目の中にある「インポート」ボタンを使ってキーボードを読み込んでください。



## 各キーの説明

漢字変換		
キートップ	キー操作列	操作内容
IME	Alt+半/全	日本語入力 (IME) のオン/オフ
Spc	Space	スペース入力 / 文字変換 / 次候補 / (ボタンなどの)決定など
SpcR	Space(repeat)	スペース入力 / 文字変換 / 次候補など (繰り返し)
Ent	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定など


無変換	無変換	半角や全角かななどの切り替え
かな変	F6	かな変換
全カナ変	F7	全角カナ変換
半カナ変	F8	半角カナ変換
全英数	F9	全角英数変換
半英数	F10	半角英数変換 / メニューバーにフォーカス移動など
右へ連続カーソル移動	→ (repeat)	右へ連続カーソル移動
下へ連続カーソル移動	↓ (repeat)	下へ連続カーソル移動
左へ連続カーソル移動	← (repeat)	左へ連続カーソル移動
上へ連続カーソル移動	↑ (repeat)	上へ連続カーソル移動
範囲選択	(キーボード切替)	「文字列選択」キーボードに切り替える
かな小	(キーボード切替)	「かな小」キーボードに切り替える
Del	Del	文字削除など
BS	BackSpace	カーソル直前の文字削除など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じるなど
Tab	Tab	Tab キーによるフォーカス移動
かな入力		
キートップ	キー操作列	操作内容
あ～ん	(キー入力)	あ行～わ行、?、!
1～0	(キー入力)	1～0
句読点、括弧	(キー入力)	句読点、長音、括弧など
リボン操作		
キートップ	キー操作列	操作内容
ファイル	Esc; Esc; Alt+F; ↓ (repeat)	リボンの「ファイル」タブを開きカーソルを下へ連続移動

ホーム	Esc; Esc; Alt+H; Tab(repeat)	リボンの「ホーム」タブを開きホームタブ内を連続 Tab 移動
挿入	Esc; Esc; Alt+N; Tab(repeat)	リボンの「挿入」タブを開き挿入タブ内を連続 Tab 移動
レイアウト	Esc; Esc; Alt+P; Tab(repeat)	リボンの「レイアウト」タブを開きレイアウトタブ内を連続 Tab 移動
表示	Esc; Esc; Alt+W; Tab(repeat)	リボンの「表示」タブを開き表示タブ内を連続 Tab 移動
リボン KB	(キーボード切替)	「Office_Ribbon」キーボードに切り替える
表・隠	Ctrl+F1	リボンを表示・非表示にする
選択	Space	フォーカスされた項目を選択
取消	Esc	取消(キャンセル)・サブメニューを閉じる
一般操作		
キートップ	キー操作列	操作内容
開く	Esc; Esc; Ctrl+O; Tab; Tab; Tab	ファイルタブを開いて、最近使ったアイテムの最新のファイルへ Tab 移動 (他のファイルを選ぶときは、「下へ連続カーソル移動」で選択)
上書き保存	Ctrl+S	ファイルを上書き保存
別名保	F12	ファイルに名前を付けて保存
印刷	Esc; Esc; Ctrl+P; Enter	設定されたプリンタへ印刷を実行
終了	Alt+F4	終了する
コピー	Ctrl+C	コピー
切り取り	Ctrl+X	切り取り

貼り付け	Ctrl+V	貼り付け
全選択	Ctrl+A	すべて選択
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
はい(Y)	Y	[はい(Y)]ボタンに応答
いいえ(N)	N	[いいえ(N)]ボタンに応答
保存する(S)	Alt+S	[保存する]ボタンに応答
保存しない(N)	Alt+N	[保存しない]ボタンに応答
オペナビ読み上げ		
キートップ	キー操作列	操作内容
読み上げ	(読み上げ)	全文を読み上げ開始
開始	(読み上げ)	先頭から読み上げ再開
停止	(読み上げ)	読み上げ停止
再開	(読み上げ)	中断位置から読み上げ再開

### 注意点

1. このキーボードは、Windows10 Pro 1909(18363.119) 64bit システム上の Microsoft Office Home and Business 2019 (バージョン 2011(ビルド 13426.20308))の Word および Excel とオペレートナビ TT3.5 で動作確認して作成しています。
2. このキーボードは画面タイトル名に「- Word」「- Excel」という文字列が含まれている場合に切り替わります。標準の「かな」キーボードがオペレートナビ設定「登録キーボード」に登録されている場合は「かな」キーボードが優先されます。本キーボードを優先したいときは、標準の「かな」キーボードよりも本キーボードが上位になるように移動させてください。



3. 「オペナビ読み上げ」は、オペレートナビ標準の「かな」キーボードと同じ設定になっています。テストしたところ、場合によっては読み上げができないことがあります。  
※ Microsoft Office の詳細な操作方法については、Microsoft Office のヘルプなどをご覧ください。